


手順1 アカウント設定の画面に進みます。

「Thunderbird」を起動し、左枠のメールアドレス(〇〇〇@goto-tv.ne.jp)の上で右クリックして、設定をクリックします。

手順2 サーバー設定を確認します


アカウント設定の画面が表示されます。左枠のサーバー設定をクリックすると、右側の画面がサーバー設定に変わります。下記のような設定になっているかお確かめください。



サーバー名	pop3.goto-tv.ne.jp
ポート	995
ユーザー名	〇〇〇@goto-tv.ne.jp ※メールアドレスと同じ
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証

手順3 送信サーバー設定を確認します

左枠の送信(SMTP)サーバーをクリックします。右側の画面が送信(SMTP)サーバーに変わります。〇〇〇@goto-tv.ne.jp-smtp@goto-tv.ne.jp(規定)をクリックして、青い状態にします。その右にある編集をクリックします。



送信 (SMTP) サーバー



設定

説明(D):

サーバー名(S): smtp.goto-tv.ne.jp

ポート番号(P): 既定値: 587

セキュリティと認証

接続の保護(N): STARTTLS

認証方式(I): 暗号化されたパスワード認証

ユーザー名(M): ○○○@goto-tv.ne.jp

送信 (SMTP) サーバーの画面が表示されます。

下記のような設定になっているかお確かめください。

サーバー名	smtp.goto-tv.ne.jp
ポート	587
接続の保護	STARTTLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	○○○@goto-tv.ne.jp ※メールアドレスと同じ @以降も入力してください。

OK をクリックします。

アカウント設定

▼ @goto-tv.ne.jp

- サーバー設定
- 送信設定と特別なフォルダー
- 編集とアドレス入力
- 送信メール
- ディスク領域
- 宛先確認
- セキュリティ

▼ @goto-tv.ne.jp

- ローカルフォルダー
- 送信メール
- ディスク領域
- 送信 (SMTP) サーバー

アカウント操作(A) ▼

送信 (SMTP) サーバーの設定

複数の送出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選択できます。(既定のサーバーを使用する) を選択すると、このリストの既定のサーバーを使用します。

○○○@goto-tv.ne.jp - smtp.goto-tv.ne.jp (既定)	追加(D)...
test2@goto-tv.ne.jp - smtp.goto-tv.ne.jp	編集(E)...
	削除(D)
	既定値に設定(I)

選択したサーバーの詳細:

説明: <なし>

サーバー名: smtp.goto-tv.ne.jp

ポート: 587

ユーザー名: ○○○@goto-tv.ne.jp

認証方式: 暗号化されたパスワード認証

接続の保護: STARTTLS

手順4 設定を保存します

アカウント設定の画面に戻ります。

右下のOKをクリックします。

これで設定が完了しました。

メールの送受信ができるかお確かめください。